

Dažnai uždodami klausimai

Perkeliu savo failus naudodamas FTP programą, tačiau nieko nematau

Kiekviename prieglobos plane sukuriama 2 katalogai:

- cgi-bin
- www

Turite perkelti visus failus į katalogą **www**, kad jie būtų matomi internete (Dėmesio: www kataloge failas index.html sukuriamas pagal nutylėjimą, nepamirškite jo įtrinti/perrašyti savu). cgi-bin kataloge galite laikyti visus CGI scenarijus. Serveris paleis failus, esančius šiame kataloge (ir jo pakataloguose), tačiau neleidžia peržiūrėti šiame kataloge esančių failų kodo.

Taip pat galima perkelti CGI scenarijus į iniciatinklio erdvę (www katalogą), su sąlyga, kad PHP scenarijai bus su .php plėtiniais, o kiti CGI scenarijai bus su .cgi plėtiniais (būtų atsargūs nustatydami scenarijų paleidimo teises). Taip pat, kita www ir cgi-bin galite sukurti savo duomenų bazės katalogą. Kadangi šis katalogas nebus matomas internete, jo apsauga bus pakankama.

Galiu prisijungti prie ftp://prieglobos\_planas.ovh.net, bet prie ftp.domenas.tld ne. Kodėl?

Vykdoma domeno registracija ar perkėlimas į mūsų DNS. Tai gali užtrukti iki 2–3 dienų, po to viskas veiks kaip priklausomai.

Mano FTP kodai neveikia!

Įsitikinkite, kad įvedėte teisingą slaptažodį. Geriausias būdas yra jį nukopijuoti/klijuoti (Ctrl-C Ctrl-V). Taip pat patikrinkite, ar nesumaišėte l (L) su 1 (vienetu), arba O (raidės) su 0 (skaičių).

Jeigu slaptažodis vis tiek neveikia, pakeiskite jį. Tai padaryti padės vadovas FTP slaptažodžio keitimas. Nepamirškite, kad slaptažodis tampa aktyvus tik po kelių minučių.

Kam reikalingas cgi-bin katalogas?

Cgi-bin katalogas nėra iniciatinklio serverio skaitomas tiesiogiai. Šis katalogas yra viename lygmenyje su katalogu www, todėl jam taikomos taisyklės:

– Failai, išsaugoti kataloge cgi-bin, negali būti skaitomi. jie gali būti tik vykdomi (paleidžiami). Negalite jame saugoti jpeg ar gif paveikslėlių. Jų skaitymas grąžina klaidą.

– Kadangi cgi-bin kataloge failai negali būti skaitomi, galite jame saugoti savo duomenų bazės failus, kurie turi būti apsaugoti.

– Cgi scenarijų paleidimas iš cgi-bin vykdomas naudojant svetainės nukreipimą. Scenarijai gali būti paleidžiami tik naudojant jų domenus.

Kiek laisvos vietos liko mano priegloboje?

Įnaudotą/laisvą prieglobos vietą galite matyti savo tvarkytuvė:

- Prisijunkite prie tvarkytuvo.
- Spragtelkite savo domeną.

Kai keliu failus, jų dydis būna 0 baitų. Kodėl?

Įnaudota visa prieglobos vieta. Norėdami patikrinti įnaudotą vietą, skaitykite klausimą: Kiek laisvos vietos liko mano priegloboje??

Jeigu jums reikia vietos naujiems failams, ištrinkite nereikalingus arba pakeiskite prieglobos parametrus.

Kodėl negaliu nusiųsti failų savo FTP serveriui??

Prisijunkite pasyviai (FTP serverio konfigūracijos parametrais, kai FTP serveris nustato susijungimo taisykles).

Ar galima per FTP pasiekti tik tam tikras mano prieglobos vietas (multi-FTP)?

Ši funkcija galima tik Pro ar galingesnėje priegloboje. Kaip sukurti dar vieną FTP abonementą skaitykite vadovą. Jeigu naudojate asmeninį prieglobą, negalite pasinaudoti šia funkcija, nebent pakeistumėte planą.

Kaip failų teisės veikia UNIX sistemose?

UNIX sistemose kiekvienam failui suteikiamos skaitymo, keitimo ir paleidimo teisės.